



Установка и настройка сервера Microsoft SQL 2005.

для программы Стройформ




Установка Microsoft SQL 2005.


1. Нажимаем Компоненты сервера, инструменты, электронная документация и образы.




2. Ставим галочку Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажимаем Next



3. Нажимаем Установить




4. Нажимаем Далее



5. Нажимаем Далее




6. Установщик проверяет наличие все компонентов если все успешно нажимаем Далее




7. Убираем галочку Скрыть дополнительные параметры конфигурации и нажимаем


Далее




8. Выбираем компоненты для установки Службы SQL Server Database Services, Компоненты рабочей станции, Электронная документация и инструментальные средства разработки и нажимаем Далее




9. Нажимаем Далее




10. Выбираем Встроенная учетная запись Сетевая служба и нажимаем Далее




11. Выбираем Смешанный режим (режим проверки подлинности Windows и режим проверки подлинности SQL Server), далее вписываем два раза пароль администратора (пароль обязателен) и нажимаем Далее




12. Нажимаем Далее




13. Нажимаем Далее




14. Нажимаем Установить



15. Нажимаем Далее




16. Нажимаем Готово





Настройка Microsoft SQL 2005.


17. Из меню пуск запускаем консоль SQL Server Configuration Manager настройки SQL сервера



18. Выбираем пункт Протоколы для SQLEXPRESS и включаем протоколы через контекстное меню (все кроме VIA)




19. Из меню пуск запускаем консоль Настройки контактной зоны SQL Server настройки SQL сервера




20. В открывшемся окне запускаем Настройка контактной зоны для служб и соединений




21. Выбираем Удаленные соединения и устанавливаем Использовать TCP/IP и именованные каналы




22. Выбираем Служба и нажимаем Остановить




23. После того как служба будит остановлена нажимаем Запустить




24. Запускаем консоль Среда SQL Server Management Studio администрирования SQL сервера



25. В окне Соединение с сервером устанавливаем Проверку подлинности SQL Server, имя входа sa и пароль который установили в пункте 11




26. Если все параметры были введены, верно, то открывается окно программы и слева мы видим список баз данных (если возникает ошибка при подключении, то необходимо заново проверить все предыдущие пункты)




27. Выделяем пункт базы данных и вызываем контекстное меню в котором выбираем


Создать базу данных...



28. В открывшемся окне в поле Имя базы данных указываем её имя и нажимаем ОК



29. После этого новая база данных должна появиться в левой панели в списке баз данных



Настройка программы Стройформ на подключение к серверу Microsoft SQL 2005.

30. Нажимаем кнопку Создать новую запись в главном окне программы.



31. Создается новая конфигурация программы Новая конфигурация.

Конфигурация программы

Название текущей конфигурации программы
 Новая конфигурация

Путь к директории с документами
 C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Stroyform\

Тип базы данных Путь к директории с базами данных
 Microsoft_Access C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Stroyform_BuildingInspection\Bases\

Путь к директории со сканированными документами
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Stroyform_BuildingInspection\Link\

Путь к базе нарушений
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Stroyform_BuildingInspection\Bases\db\Violation.mdb

32. Пишем название конфигурации.

Название текущей конфигурации программы
 Microsoft SQL 2005 конфигурация

33. Выбираем тип базы Microsoft_SQL_Server.


- В поле Адрес сервера вводится IP адрес сервера Microsoft SQL 2005
- В поле Имя базы данных вводим имя базы данных на сервере Microsoft SQL 2005 из пункта 34
- В поле Логин к серверу пишем sa
- В поле Пароль к серверу из пункта 17

Тип базы данных	Адрес сервера	Имя базы данных	Логин к серверу	Пароль к серверу
Microsoft_SQL_Ser		sf-base	sa	XXXXXXXXXXXXXXXXXX


34. После ввода всех параметров нажимаем кнопку Сохранить изменения в главном окне программы



35. После создания конфигурации необходимо СКЛОНИРОВАТЬ информацию в базу данных указанную в этой конфигурации для этого в панели Формы выбираем пункт Клонирование баз данных.



36. Выбираем конфигурацию в которую будут клонироваться данные Microsoft SQL 2005 конфигурация из пункта 38 и нажимаем кнопку Запустить процесс клонирования.



37. После успешного клонирования можно подключиться к созданной конфигурации .

